


RedEnlaces

Configuración de Correo Outlook


Agregar una cuenta

Para crear una cuenta nueva de correo electrónico, siga estos pasos: En la Barra de herramientas, haga clic Herramientas y a continuación, seleccione Cuentas de correo electrónico.



2. Cuentas de correo electrónico

Para crear una nueva cuenta de correo electrónico seleccione "Agregar una nueva cuenta de correo electrónico" y a continuación de clic en el botón de Siguiente




México Corporate
Redenlaces, S.A. de C.V.
Minerva No. 74
Col. Crédito Constructor
C.P. 03940
México, D.F.
Tel. / Fax: 50-20-03-60

reden@redenlaces.com.mx

RedEnlaces

3. Tipo de Servidor

Seleccione **POP3** como tipo de servidor y de clic en siguiente.



4. Configuración de correo electrónico de Internet (POP3)

- En el campo "Su nombre ": poner su nombre para mostrar
- En el campo "Dirección de correo electrónico": poner su dirección de correo electrónico completa
- En el Servidor de correo electrónico entrante y saliente (POP3 y SMTP): poner **mail.dominio.com.mx**, donde dominio sera el de tus cuentas de correo.
- En el campo "nombre de usuario": poner su dirección de correo electrónico completa
- En el campo "contraseña": poner su clave de acceso

México Corporate
Redenlaces, S.A. de C.V.
Minerva No. 74
Col. Crédito Constructor
C.P. 03940
México, D.F.
Tel. / Fax: 50-20-03-60

reden@redenlaces.com.mx

RedEnlaces

Cuentas de correo electrónico

Configuración de correo electrónico de Internet (POP3)
Estos valores son necesarios para que la cuenta de correo electrónico funcione.

Información sobre el usuario

Su nombre:

Dirección de correo electrónico:

Información del servidor

Servidor de correo entrante (POP3):

Servidor de correo saliente (SMTP):

Información de inicio de sesión

Nombre de usuario:

Contraseña:

Recordar contraseña

Iniciar sesión utilizando Autenticación de contraseña de seguridad (SPA)

Probar configuración

Después de rellenar la información de esta pantalla, le recomendamos que pruebe su cuenta haciendo clic en el botón. (Requiere conexión de red)

5. Posteriormente de clic sobre el botón de **Mas Configuraciones**, aparecerá la siguiente pantalla.

Configuración de correo electrónico de Internet

General **Servidor de salida** Conexión Avanzadas

Cuenta de correo

Escriba el nombre por el que desea referirse a esta cuenta. Por ejemplo:
"Trabajo" o "Servidor de Microsoft Mail"


Otra información sobre el usuario

Compañía:


Correo electrónico de respuesta:

RedEnlaces

6. En la pestaña de Servidor de salida, marcar la casilla de mi servidor de salida (SMTP) requiere autenticación y utilizar misma configuración que mi servidor de correo de entrada



7. En la pestaña Avanzadas confirmar que los puertos de Servidor de entrada (POP3) sea 110, y Servidor de salida (SMTP) sea 25, si se tiene cerrado este puerto utilizar el 587 y dar clic en el botón Aceptar



México Corporate
Redenlaces, S.A. de C.V.
Minerva No. 74
Col. Crédito Constructor
C.P. 03940
México, D.F.
Tel. / Fax: 50-20-03-60


reden@redenlaces.com.mx

RedEnlaces

8. Posteriormente de clic en el botón de Aceptar y siguiente en la pantalla que aparecerá

Finalizar


Como puede observar ya ha configurado su cuenta de Microsoft Outlook



RedEnlaces

Modificar una cuenta

1-a. Seleccione la opción “**Ver o cambiar cuentas de correo electrónico existentes**” y a continuación de clic en el botón de Siguiente



NOTA. Volver al paso **3.Tipo de Servidor de la seccion anterior y de ahí seguir hasta el paso 8.**

Si necesita asistencia adicional, puede contactarnos en:

Teléfono: (55) 50200360 ext. 127

Correo Electrónico: comunicaciones@redenlaces.com.mx

En donde con gusto le ayudaremos con todo lo relacionado a su servicio de correo electrónico.